



日本語  
クイックスタートガイド

## はじめに

iZotope RXをお買い上げ頂きまして誠に有り難うございます。iZotope RXは、オーディオのクリーニングと修復に不可欠なツールボックスとしてデザインされています。最新のパワフルなテクノロジーにより、iZotope RXではヒスやバズを除去し、クリックやクラックルを取り除き、ディストーションやオーディオのギャップまでも修復します。iZotope RXは、オーディオの修復やアーカイブ、レコーディング、マスタリング、ブロードキャスト、ポッドキャスト、ビデオ制作、化学分析等、妥協が許されない用途に理想的です。iZotope RXは、最先端のスペクトログラムを採用することで、オーディオ修復のプロセスを容易にしかつてないほどの素晴らしい結果を得ることができます。

## インストール

### Mac OS X

1. コンピュータのCD-ROMドライブにiZotope RXのCD-ROMを挿入します。
2. デスクトップに表示されたiZotope RXのディスクアイコンをダブルクリックしてCD-ROMの内容を確認します。
3. 「Install iZotope RX」のアイコンをダブルクリックして、セットアップ・プログラムを開始します。
4. 画面に表示される手順に従いセットアップを完了します。

### Windows

1. コンピュータのCD-ROMドライブにiZotope RXのCD-ROMを挿入します。
2. ほとんどのコンピュータでは自動的に「Install iZotope RX」のウェブページが表示されます。表示されない場合は、マイコンピュータ > CD-ROMドライブのアイコンをダブルクリックして、「Install\_Instructions.htm」をダブルクリックします。
3. 「Install RX」のリンクをクリックしてiZotope RXのセットアップ・プログラムを開始します。
4. 「Open(開く)」または「Save(保存)」のどちらかを選択する画面では「Open」を選択します。
5. セットアップ・プログラムの手順に従いセットアップを完了します。

## iZotope RXのアクティベーション(ライセンスの有効化)

iZotope RXは、オーソライズ(認証)の手続きが完了するまで体験版として動作します。オーソライズの手続きを始める前に、製品のシリアル番号(製品のパッケージ内に含まれています)を用意して以下の手順に従います:

### ▶ オンラインでのオーソライズ

(コンピュータがインターネットに接続されている場合):

1. iZotope RXを起動します。
2. オーソライズ・ダイアログが開きます。「Authorize(オーソライズ)」をクリックします。
3. 製品のシリアル番号(製品のパッケージ内に含まれています)、氏名、有効なメールアドレスを入力し、「Authorize(オーソライズ)」をクリックします。

**注意:** iLokにオーソライズ情報を送信するには「use iLok authorization(iLokを使用してオーソライズする)」を選択して手順5に進みます。

4. オーソライズ情報が送信され、オーソライズ情報が有効であればダイアログが開きます。「Finish(完了)」をクリックしてオーソライズを終了します。以上でオーソライズの手続きは完了です。
5. iLokにiZotope RXのオーソライズをリンクさせる場合には、「Use iLok authorization(iLokを使用してオーソライズする)」のチェックボックスにチェックを入れ、「Authorize(オーソライズ)」ボタンをクリックする前にiLok IDを入力します。iZotope RXのオーソライズは、iLokのアカウントで行うことができます。www.iLok.comからオーソライズ情報をiLokへ転送します。

### ▶ オフラインでのオーソライズ

(コンピュータがインターネットに接続されていない場合):

1. iZotope RXを起動します。
2. オーソライズ・ダイアログが開きます。「Authorize(オーソライズ)」をクリックします。
3. 「Offline Authorization(オフラインでのオーソライズ)」を選択し、「Authorize with challenge and response(チャレンジレスポンスでオーソライズ)」を選択します。

**注意:** iLokを使用して手動でオーソライズするには、「Authorize with iLok(iLokでのオーソライズ)」を選択して手順10に進みます。

4. チャレンジ・コードが表示されます。これをメモ等へ書き留めてからインターネットに接続されているコンピュータに移動します。www.izotope.comからiZotopeのアカウントにログインします(ログインの方法は次に説明します)。
5. iZotopeのアカウントにログインするには、製品のシリアル番号と使用者のメールアドレスを入力します。アカウントを既にお持ちの場合は、パスワードを入力して「Account Login(アカウント・ログイン)」をクリックして手続きを続けます。アカウントをお持ちでない場合、「I am a new customer(新規ユーザー)」をクリックします。
6. iZotope.comでアカウントのメニューから「Activate Software(ソフトウェアのアクティベート)」を選択します。「challenge/response(チャレンジ/レスポンス)」を選択してチャレンジ・コードを入力します。
7. ユーザー・プロフィールへ必要な情報を記入し、使用許諾書を読み「Agree(同意する)」をクリックします。
8. チャレンジ・コードを入力するとレスポンス・コードが発行されます。レスポンス・コードをコピーまたは書き留めてからiZotope RXがインストールされているコンピュータへ移動します。
9. オーソライズ・ダイアログにレスポンス・コードを入力し「Next(次へ)」をクリックします。以上でオーソライズの手続きは完了です。
10. チャレンジ/レスポンスの代わりにiLokでiZotopeのオーソライズをリンクさせる場合、iZotope.comのアカウントにログインし「Software Activation(ソフトウェアのアクティベーション)」で「iLok ID」ボタンをクリックします。iZotope RXのオーソライズはiLokのアカウントで行うことができます。www.iLok.comでオーソライズ情報をiLokへ転送します。

## ソフトウェアを起動する

RXはスタンドアロンのソフトウェアとして、また、その他のDAWのプラグインとしても使用することができます。

スタンドアロンのソフトウェアとして使用する:

iZotope RXをスタンドアロンのソフトウェアとして使用するには、Windowsではスタートメニューから、Mac OS Xではアプリケーション・フォルダから iZotope RXを選択します。

オーディオの設定:

iZotope RXを起動したら、iZotope RXがオーディオ・インターフェイスに適切にオーディオを出力していることを確認します。

1. iZotope RXを起動します。
2. Edit|Preferences (Mac OS XではRX|Preferences)のドロップダウンメニューで「Audio Hardware (オーディオ・ハードウェア)」のタブを選択します。
3. Audio Device (オーディオ機器)のドロップダウンメニューで、使用するオーディオ・インターフェイスが適切に選択されていることを確認します (複数のオーディオ・インターフェイスが接続されている場合は特に重要です)。
4. Test Tone (テストトーン)のセクションで「Enable (有効にする)」をクリックしテストトーンが聞こえれば、iZotope RXが適切オーディオ・インターフェイスへオーディオを出力していることが確認できます。

プラグインとして使用する:

RXのモジュールは、プラグインをサポートするDAWで5種類のプラグインとして表示されます (RX Denoiser, RX Declipper, RX Spectral Repair\*, RX Hum Removal, RX Declicker)。一般的なDAWでRXプラグインを起動する方法を以下に説明します:

### Pro Tools

1. 編集ウィンドウに切り替えます。
2. 表示メニュー > 編集ウィンドウから「インサート」を選択します。
3. トラックの「インサートセレクト」をクリックをクリックします。
4. 「マルチチャンネルプラグイン」を選択し、ロードするRXプラグインの名前を選択します。

## Live

1. 表示メニュー > ブラウザから「プラグインデバイス」を選択します。
2. 「プラグインデバイス」のリストからロードするRXプラグインを選択します。
3. 左上のレンチのアイコンをクリックして、RX plug-inのインターフェイスの表示/非表示を切り替えます。

## MOTU Digital Performer

1. Mixing Boardを開きます。
2. 任意のトラックの空のインサートをクリックしてホールドします。
3. リストからロードするiZotope RXプラグインを選択します。

## Apple Logic

1. Arrange Windowで任意のトラックをクリックして選択します。
2. ウィンドウの左側にある空のインサートをクリックしてホールドします。
3. メニューからモノラルまたはステレオのフォルダを選択して、リストからロードするRXプラグインを選択します。

## Cakewalk SONAR

1. 任意のオーディオトラックでFXセクションを右クリックします。
2. Audio Effects > iZotopeの順に選択し、リストからロードするRXプラグインを選択します。

## Sony ACID

1. 任意のトラックでボリューム/ミュート・コントローラの隣にあるTrack FXボタンをクリックします。Audio Plug-inウィンドウには選択したトラックのオーディオ・チェーンが表示されます。
2. Plug-in Chooserが表示されない場合、Edit Chainボタンをクリックします。
3. Third PartyのフォルダからiZotopeのフォルダを開き、リストからロードするRXプラグインを選択します。

## Cubase

1. 任意のオーディオトラックでInsertsリストを開きます。
2. 空のスロットを選択します。
3. ポップアップメニューからVSTを選択し、続いてロードするRXプラグインを選択します。

## Adobe Audition

1. Edit Viewで任意のオーディオ・ファイルを選択します。
2. プロセスするオーディオの部分を選択します。
3. Effects > VST > iZotopeの順に開き、ロードするRXプラグインを選択します。

## その他

お使いになるホストのアプリケーションの取扱説明書を参照するか、テクニカル・サポートに連絡して下さい。

## RX Spectral Repairプラグインについてのご注意

iZotope RXには、ユニークなRX Spectral Repairプラグインが搭載されています。このツールは「リアルタイム」のプラグインではなく、オフラインの処理をサポートするDAWが必要です。Logic、Garageband、ACID、LIVE等のDAWはこのツールをサポートしません。同梱されているRXスタンドアロンソフトウェアでは常にRX Spectral Repairを使用できるため、心配は無用です。RXに含まれるその他のプラグインはDAWによる制限を受けません。

## サポート情報

Help|Contentsに含まれるiZotope RXのユーザーガイドには、iZotope RXの使用方法についてのガイドラインが記載されています。iZotope RXのソフトウェア内にも重要なサポート情報が含まれています。

- ▶ ボタン、スライダー等のiZotope RXの各コントローラ上にマウスのカーソルを置くと、コントローラやパラメータを説明するツールヒントが表示されます。
- ▶ iZotope RXモジュールやその他のウィンドウで「？」ボタンをクリックすると、使用しているウィンドウに関連したヘルプのページが表示されます。

iZotope RXのCD-ROMに収録されているインストールの手引きを説明するウェブページからiZotope RX Overview Videoにアクセスしてビデオをご覧になることをお勧めします。

## M-Audio USA

5795 Martin Rd., Irwindale, CA 91706

### Technical Support

web . . . . . www.m-audio.com/tech  
tel (pro products) . . . . . (626) 633-9055  
tel (consumer products) . . . . . (626) 633-9066  
fax (shipping) . . . . . (626) 633-9032

### Sales

e-mail . . . . . sales@m-audio.com  
tel . . . . . 1(866) 657-6434  
fax . . . . . (626) 633-9070

**Web** . . . . . www.m-audio.com

## M-Audio U.K.

Floor 6, Gresham House, 53 Clarendon Road, Watford  
WD17 1LA, United Kingdom

### Technical Support

e-mail . . . . . support@maudio.co.uk  
tel (Mac and PC support) . . . . +44 (0)1753 658630

### Sales

tel . . . . . +44 (0)1923 204010  
tel . . . . . +44 (0)1923 204039

**Web** . . . . . www.maudio.co.uk

## Benelux

### Technical Support

Belgium tel . . . . . +32 22 54 88 93  
Holland tel . . . . . +31 35 625 0097

## M-Audio France

Floor 6, Gresham House, 53 Clarendon Road, Watford  
WD17 1LA, United Kingdom

### Renseignements Commerciaux

tel . . . . . 0 810 001 105  
email . . . . . info@m-audio.fr

### Assistance Technique

PC . . . . . 0 820 000 731  
Mac . . . . . 0 820 391 191  
e-mail (PC) . . . . . support@m-audio.fr  
email (Mac) . . . . . mac@m-audio.fr  
fax . . . . . +33 (0)1 72 72 90 52

**Web** . . . . . www.m-audio.com

## M-Audio Germany

Kuhallmand 34, D-74613 Ohringen, Germany

### Technical Support

email . . . . . support@m-audio.de  
tel . . . . . +49 (0)7941 - 9870030  
tel . . . . . +49 (0)7941 - 98 70070

### Sales

e-mail . . . . . info@m-audio.de  
tel . . . . . +49 (0)7941 98 7000  
fax . . . . . +49 (0)7941 98 70070

**Web** . . . . . www.m-audio.de

## M-Audio Canada

1400 St-Jean Baptiste Ave. #150, Quebec City,  
Quebec G2E 5B7, Canada

### Technical Support

e-mail . . . . . techcanada@m-audio.com  
tel . . . . . (418) 872-0444  
fax . . . . . (418) 872-0034

### Sales

e-mail . . . . . infocanada@m-audio.com  
tel . . . . . (866) 872-0444  
fax . . . . . (418) 872-0034

**Web** . . . . . www.m-audio.ca

## M-Audio Japan

エムオーディオ/アビッドテクノロジー株式会社  
〒107-0052 東京都港区赤坂 2-11-7 ATT新館ビル4F  
Avid Technology K.K. | M-Audio  
4F ATT Bldg. 2-11-7 Akasaka, Minato-ku  
Tokyo 107-0052 Japan

### 製品をお持ちのお客様 | Customer Support & Technical Support

online . . . . . http://www.m-audio.jp/support  
tel . . . . . 03-3505-4034

### 製品をお持ちでないお客様 | Pre Sales

e-mail . . . . . sales@m-audio.jp  
tel . . . . . 03-3505-7963  
fax . . . . . 03-3505-3417

**Web** . . . . . www.m-audio.jp

**Web** . . . . . www.m-audio.jp

